



# IP アドレス 設定手順書




## 注意書き

この手順書はサーバー、ネットワークプリンタ等を利用し  
固定 IP アドレスを申請している場合のみ設定をしてください。  
通常は IP アドレスを DHCP(自動で割り当てる)方式ですので必要ありません  
また固定 IP アドレスの申請をしないで、IP アドレスは各自で設定すると全体的に  
影響がありますので割り振られた IP アドレスを利用して下さい




Windows 7 の場合 .....	2
Windows XP の場合 .....	4
Windows Vista の場合 .....	5
その他、ネットワーク機器の場合 .....	5

Windows 7 の場合

1	「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。	
2	「コントロールパネル」→「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックする  表示方法が「カテゴリ」表示の場合は。	
3	「ネットワークと共有センター」の「アダプターの設定の変更」をクリックする	
4	ネットワークに接続しているアダプター名（例:ローカルエリア接続）を右クリックしプロパティを開きます	


5	<p>インターネットプロトコルバージョン 4 をクリックして選択しプロパティボタンをクリック下さい。</p>	
6	<p>IP アドレスを設定していただきます。 「次の IP アドレスを使う」をクリックし 割り振られた IP アドレスを設定します。 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」をクリ ックし 割り振られた DNS サーバーアドレスを設定し ます。優先(DNS1)と代替(DNS2)をそれぞ れ入力します。</p>	
7	<p>次に WINS サーバーの設定は 詳細設定をクリックし WINS の項目に移動し「追加」を押し WINS サーバーの IP アドレスを設定しま す。 IP アドレスを入力した後、追加ボタンを押 します。 WINS1 と WINS2 と繰り返し入力して下さい。 最後に OK を教えてください。  後はデスクトップ(最初の画面)に戻るまで 「OK」ボタンや「閉じる」をクリックします。 以 上で設定は完了です。</p>	

## Windows XP の場合

1	<p>「スタート」→「コントロールパネル」(クラシック表示)→「ネットワーク接続」をクリックします。 「ローカルエリア接続」をダブルクリックします。</p>	
2	<p>ローカルエリア接続の状態のプロパティをクリックします。</p>	
3	<p>インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し プロパティをクリックします。</p>	
4	<p>IP アドレスを設定していただきます。 「次の IP アドレスを使う」をクリックし 割り振られた IP アドレスを設定します。 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」をクリ ックし 割り振られた DNS サーバーアドレスを設定し ます。優先(DNS1)と代替(DNS2)をそれぞ れ入力します。</p>	

初版:2009/04/01

更新:2012/03/22

次に WINS サーバーの設定は 詳細設定をクリックし WINS の項目に移動し「追加」を押し WINS サーバーの IP アドレスを設定しま す。 IP アドレスを入力した後、追加ボタンを押 します。 WINS1 と WINS2 と繰り返し入力して下さい。 最後に OK を教えてください。  後はデスクトップ(最初の画面)に戻るまで 「OK」ボタンや「閉じる」をクリックします。以 上で設定は完了です。	 
---	--

## Windows Vista の場合

コンピュータ実習室で利用していないことや、検証端末がないため、ご用意できません。

メーカーのサポートに問い合わせていただくか、インターネット等をご参照ください。

## その他、ネットワーク機器の場合

ルータ、ネットワーク対応プリンタ、プリントサーバ、他 OS 等については、各機器等によって方法が異なるので付属のマニュアルや機器メーカーのサポートに問い合わせてください。