







ネットワーク 設定手順書





■Windows 7 の場合	2
■Windows XP の場合	4
■Macintosh の場合	5
■Windows Vista の場合	6
■その他、ネットワーク機器の場合	6

■Windows 7 の場合





1	「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。	
2	「コントロールパネル」→「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックする 表示方法が「カテゴリ」表示の場合です。	
3	「ネットワークと共有センター」の「アダプターの設定の変更」をクリックする	
4	ネットワークに接続しているアダプター名(例:ローカルエリア接続)を右クリックしプロパティを開きます	

5	<p>インターネットプロトコルバージョン 4 をクリックして選択しプロパティボタンをクリック下さい。</p>	
6	<p>“IP アドレスを自動的に取得する”、“DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する”を選択し、「OK」ボタンをクリックします。</p> <p>後はデスクトップ(最初の画面)に戻るまで「OK」ボタンをクリックします。以上で設定は完了です。</p>	

■ Windows XP の場合

<p>1</p>	<p>Administrator 権限のユーザでログオンし、スタートボタン → “マイ ネットワーク” のところで右クリックし、“プロパティ” をクリックします。</p>	
<p>2</p>	<p>“ローカルエリア接続” を右クリックし、プロパティを選択します。</p>	
<p>3</p>	<p>“インターネットプロトコル(TCP/IP)” を選択し、「プロパティ」をクリックします。</p>	
<p>4</p>	<p>“IP アドレスを自動的に取得する”、“DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する”を選択し、「OK」ボタンをクリックします。</p> <p>後はデスクトップ(最初の画面)に戻るまで「OK」ボタンをクリックします。以上で設定は完了です。</p>	

■Macintosh の場合

<p>1 「アップルメニュー」-「ネットワーク環境」 -「ネットワーク環境設定」の順に選択し ます</p>	
<p>2 「設定」をクリックします。</p>	
<p>3 「TCP/IP」をクリックして ・IPv4 の設定:DHCP サーバを参照 を選択します</p>	
<p>4 「プロキシ」をクリックして ・プロキシの設定:手入力 ・設定するプロキシサーバを選択: Web プロキシ(HTTP)にチェック ・Web プロキシサーバ 別途参照ください ・プロキシ設定を使用しないホストとドメイン *suzuka-u.ac.jp を設定します。 設定完了後「今すぐ適用」をクリックします。</p>	

初版:2009/04/01
更新:2012/03/22

■Windows Vista の場合

コンピュータ実習室で利用していないことや、検証端末がないため、ご用意できません。
メーカーのサポートに問い合わせただくか、インターネット等をご参照ください。

■その他、ネットワーク機器の場合

ルータ、ネットワーク対応プリンタ、プリントサーバ、他 OS 等については、各機器等によって方法が異なるので付属のマニュアルや機器メーカーのサポートに問い合わせください。